Utilisation de la fonction Traçage avancé d'image

La fonction Traçage avancé d'image de ScanNCutCanvas permet de spécifier des paramètres de traçage pour des images plus détaillées. Pour plus d'informations sur les fonctions de base de ScanNCutCanvas, consultez l'Aide. Pour l'afficher, cliquez sur ? en haut de l'écran.

Vous pouvez utiliser la fonction Traçage avancé d'image dès qu'elle est activée. Une fois cette fonction activée, l'icône $\underline{\Psi}$ apparaît dans l'angle supérieur gauche de l'écran.

Traçage d'une image à l'aide de la fonction Traçage avancé d'image

Ce manuel décrit les opérations exécutées sur un ordinateur. Pour plus d'informations sur l'exécution d'opérations sur une tablette, reportez-vous à la section « Description de l'écran de modification » de l'Aide.

[Étape 1] Sélection de la fonction Traçage avancé d'image

Ordinateur



- Cliquez sur and dans la barre d'outils pour lancer le traçage d'image.
 Si vous utilisez une tablette, apparaît dans le menu [Projet]. Suivez la procédure ci-dessous.
 E > [Projet] >
 Cliquez sur la touche [Commencer le traçage avancé].
 - Pour tracer une image à l'aide de la méthode standard, cliquez sur [Traçage normal].
 Pour plus d'informations sur la procédure d'utilisation, reportez-vous à la section « Traçage des images » de l'Aide.

Tablette



[Étape 2] Sélection d'une image







de traçage.

[Étape 4] Ajustement de la zone de traçage



Messages d'erreur

Les causes possibles des messages qui s'affichent pendant le fonctionnement de la machine sont décrites cidessous. Si le problème n'est pas résolu même après avoir suivi les solutions décrites, contactez le service à la clientèle.

Message	Causes possibles	Conseils
La zone n'a pas été tracée à cette étape.	Selon l'image, le traçage peut ne pas	Accédez à l'étape Corriger la zone, puis tracez
Veuillez corriger la zone de traçage à la	fonctionner correctement à l'étape Tracer	l'image à l'aide de l'outil d'ajustement.
prochaine etape. (NoteSU2)	autour de la zone.	
Il n'y a aucune image numérisée dans	Ce message s'affiche si les données	Envoyez les données de numérisation à partir
ScanNCut. Numérisez et transférez une image	numérisées ne peuvent pas être transférées à	de la ScanNCut vers ScanNCutCanvas.
depuis votre machine ScanNCut. (ErrS51)	partir de la ScanNCut lorsque vous avez cliqué	
	sur la touche [Sélectionnez une image	
	numérisée dans ScanNCut] de la boîte de	
	dialogue [Traçage d'image].	
Cette fonction n'est pas disponible. Le	Ce message s'affiche si le réglage « ScanNCut	Spécifiez le réglage « ScanNCut en ligne »
paramètre « ScanNCut en ligne » doit être	en ligne » n'est pas spécifié dans l'écran	pour pouvoir utiliser le transfert de données de
indiqué. (Disponible uniquement sur les	[Gérer votre compte] lorsque vous avez cliqué	la ScanNCut.
modèles compatibles WLAN) (ErrS52)	sur la touche [Sélectionnez une image	
	numérisée dans ScanNCut] de la boîte de	
	dialogue [Traçage d'image].	
Cette image ne peut pas être utilisée car le	La fonction Traçage avancé d'image n'est pas	Tracez une image dont la largeur et la hauteur
nombre de pixels est insuffisant. (ErrS53)	disponible avec les images dont la largeur ou	sont supérieures à 50 px.
	la hauteur est inférieure à 50 px.	
Cette image ne peut pas être utilisée car le	La fonction Traçage avancé d'image n'est pas	Tracez une image dont la largeur et la hauteur
nombre de pixels est trop élevé. (ErrS54)	disponible avec les images dont la largeur ou	sont inférieures à 3000 px.
	la hauteur est supérieure à 3000 px.	

* Cette Aide concerne la version 2.4.0 de l'application. Les écrans et instructions réels peuvent différer, par exemple, après la mise à jour de l'application.